



Утилита для создания файла с позициями

Руководство по администрированию

Версия 10.0



Содержание

1. Общие сведения.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Принцип работы.....	3
1.3 Требования к оборудованию	3
1.4 Подготовка к работе	3
2. Запуск Утилиты.....	4
2.1 Ключи запуска	4
2.2 Примеры.....	4
3. Формат вывода	5

Ваши пожелания и комментарии к данному Руководству
направляйте по электронной почте на адрес: quiksupport@arqatech.com



1. Общие сведения

1.1 Назначение

Утилита для создания файла с позициями (далее – Утилита) генерирует файлы в формате .lim, которые могут быть использованы в качестве источника данных с загружаемыми позициями при запуске сервера QUIK с ключом **-loadlimits** в комбинации с ключами **-clean** и **-rolling**.

1.2 Принцип работы

При запуске Утилиты (файла ik2lim.exe) из командной строки в консоль выводится текстовое представление позиций в формате lim-файла. Для вывода в файл используется перенаправление потокового вывода (символ «>»).

В файл не выводятся технологические позиции (с отрицательными «limit_kind») и позиции, отмеченные как удаленные. Формат вывода см. в п. [3](#).

По окончании работы Утилита возвращает код завершения:

- «0» – при успешном выполнении;
- «1» – при наличии ошибок.

1.3 Требования к оборудованию

Требования к оборудованию и программному обеспечению соответствуют требованиям к Серверу QUIK, которые доступны [на официальном сайте QUIK](#).

1.4 Подготовка к работе

Файлы, необходимые для работы Утилиты:

- ik2lim.exe – файл Утилиты;
- mlimit.ic – файл с позициями по деньгам;
- dlimit.ic – файл с позициями по инструментам.

Файлы dlimit.ic и mlimit.ic должны содержать позиции на момент завершения предыдущего торгового дня.



2. Запуск Утилиты

При запуске Утилиты из командной строки в консоль выводится текстовое представление позиций в формате lim-файла. Если требуется вывод в файл, нужно использовать перенаправление потокового вывода (символ «>»).

2.1 Ключи запуска

2.1.1 -exclude

При запуске с этим ключом можно задать список параметров через запятую, которые нужно исключить из вывода. Формат вывода см. в п. [3](#). Все параметры, кроме «MONEY:» и «DEPO:», можно исключить.

2.2 Примеры

1. Создание нового файла:

```
ik2lim.exe mlimit.ik > limits.lim
```

2. Добавление данных в конец файла limits.lim:

```
ik2lim.exe dlimit.ik >> limits.lim
```

3. Исключение параметра «WA_PRICE_CURRCODE» из вывода:

```
ik2lim.exe -exclude=WA_PRICE_CURRCODE dlimit.ik >> limits.lim
```

4. Исключение параметров «WA_PRICE_CURRCODE» и «WA_POSITION_PRICE» из вывода:

```
ik2lim.exe -exclude=WA_PRICE_CURRCODE,WA_POSITION_PRICE dlimit.ik >> limits.lim
```



3. Формат вывода

Позиции по инструментам:

Параметр	Значение
DEPO:	Заголовок строки с отражаемой позицией по инструментам
FIRM_ID	Идентификатор участника торгов
SECCODE	Код инструмента
CLIENT_CODE	Код клиента
LIMIT_KIND	Срок расчетов
OPEN_BALANCE	Текущий остаток
OPEN_LIMIT	Текущий лимит
TRDACCID	Счет депо
WA_POSITION_PRICE	Цена приобретения
WA_PRICE_CURRCODE	Валюта цены приобретения

Позиции по деньгам:

Параметр	Значение
MONEY:	Заголовок строки с отражаемой позицией по деньгам
FIRM_ID	Идентификатор участника торгов
TAG	Код позиции
CURR_CODE	Код валюты расчетов
CLIENT_CODE	Код клиента
LIMIT_KIND	Срок расчетов
OPEN_BALANCE	Текущий остаток
OPEN_LIMIT	Текущий лимит
LEVERAGE	Плечо

